

Configurer le connecteur Pronote

Initialiser l'ENT

Sommaire

1. OB.	IECTIF DU DOCUMENT	3
2. PARAN	METRAGE DANS LA CONSOLE D'ADMINISTRATION	4
А. С В. А	CREATION DU CONNECTEUR	4 6
3. PARAN	METRAGE DU SERVEUR PRONOTE.NET	8
4.FAQ		11
A. Con B. Un u	IMENT CONSERVER UN ACCES PRONOTE SANS PASSER PAR L'ENT ? JTILISATEUR ME SIGNALE UNE ERREUR D'AUTHENTIFICATION	11
1)	Modifier les informations dans la base EDT	12
2)	Ajouter l'identifiant CAS manuellement	12
1)	L'espace parent n'est ouvert pour aucun parent	14





1. Objectif du document

Ce manuel utilisateur décrit le paramétrage de la connexion entre l'ENT NG et le logiciel Pronote (logiciel de gestion de la vie scolaire pour l'établissement et accessible par les familles), pour permettre aux utilisateurs de se connecter à Pronote en passant par l'ENT, sans avoir besoin de se réauthentifier (connexion SSO : Single-Sign-On).

Il décrit également l'activation de l'accès à Pronote pour l'établissement, dans la console d'administration de l'ENT.

L'activation de la connexion SSO (sans réauthentification) entre l'ENT et le logiciel Pronote nécessite un paramétrage à la fois au niveau de Pronote et de la console d'administration de l'ENT. Selon les établissements, Pronote peut être hébergé soit dans l'Établissement, soit par Index Éducation.



Ce document reprend le paramétrage d'un serveur Pronote hébergé chez Index-Education. Pour les établissements qui hébergent eux-mêmes leur serveur Pronote, le paramétrage sera identique mais il faudra potentiellement vérifier certains paramètres réseaux (Pare-feu, session Pronote), notamment si le serveur est accessible depuis l'extérieur.





2. Paramétrage dans la console d'administration

Pour que les utilisateurs de votre établissement puissent voir le connecteur dans la page des applications, il faut ajouter un connecteur dans la console d'administration et donner accès aux utilisateurs souhaités.

Les points suivants indiquent les étapes à suivre.

A. Création du connecteur

Pour créer le connecteur, rendez-vous sur la console d'administration dans les applications de l'ENT.



Allez ensuite dans le menu « Service » dans le menu supérieur.



Pour accéder à la liste des connecteurs disponibles, cliquez sur l'onglet « Connecteurs » (1).

Pour créer un nouveau connecteur, cliquez sur le bouton « Créer un connecteurs » (2).

		*	4	*	 11	▲	Ċ	K
III Services	Créer un conn	cleur (2					
Applications Connecteurs Widgets			9					
Rechercher un connecteur								
Folios								





Remplissez ensuite le formulaire comme suit :

Pronote - Collèg	e Charlemagne	Supprimer 💼	Enregistrer 💾
Propriétés Attribution	n Export		
Icône			
	PRONOTE Gilsser-déposer un fichier depuis votre appareil ou cliquez sur parcourir		
Url de l'icône 😮	pronote-large 3		
Paramètres du lien			
Identifiant	Pronote - Collège Charlemagne		
Nom d'affichage	Pronote - Collège Charlemagne		
URL	https://wseducation.index-education.net/pronote/		
Cible	Nouvelle page 5		
Attention !			
Les paramètres du connecteur p Ce type de lien n'est possible qu'	ermettent de propager l'authentification de l'utilisateur vers un autre site pour qu'il n'ait pas besoin de se réauthentifier. avec certains sites web. Renseiener-vous auprès du support du site web en question ou du service d'assistance de FENT nour connaîre las na	ramétrages à effectu	Ier.
Champs spécifiques CAS			>
Champs spécifiques OAL	uth		>

1) **Identifiant** : il s'agit de l'identifiant technique qui sera utilisé dans la console d'administration. Cet identifiant doit être unique, vous pouvez par exemple noter le nom de votre établissement à côté du nom du connecteur ;

2) **Nom d'affichage** : c'est le nom qui sera utilisé dans l'ENT. Vous pouvez saisir uniquement « Accès Pronote » si vous le souhaitez ;

3) Icône : Pour afficher l'icône Pronote par défaut, saisir « pronote » en minuscule ;

4) URL : Indiquez ici le lien de connexion vers Pronote. Il s'agit de l'adresse utilisée habituellement pour accéder à Pronote ;

Par exemple, en mode hébergé par Pronote : https://0900011A.index- education.net/pronote/

Pour un mode d'hébergement local, il faudra configurer le serveur Proxy et mettre l'adresse IP du serveur local dans l'URL, par exemple https://81.248.44.57 ou encore https://pronote.clg-auxence-contout.fr/ pour un Pronote hébergé sur un serveur local avec un nom de domaine.

5) Cible : choisissez « Nouvelle page » pour que Pronote s'affiche dans un nouvelonglet.





Cliquez ensuite sur « Champ spécifique CAS »

Champs spécifiques	CAS			,	~
Activer le champs spé	écifique CAS 6				
Service CAS spécifique	Pronote, logiciel de gestion d	vie scolaire.			
Туре	Pronote		- 7		

Cochez la case, « Activer le champs spécifiques CAS » (6) pour activer l'envoi d'information d'authentification vers le serveur Pronote. Sélectionnez enfin le type CAS « Pronote » (8).

B. Affectation du connecteur aux utilisateurs de l'établissement

Pour accéder à l'écran d'affectation du connecteur, cliquez sur l'onglet « Attribution » (1) et sélectionnez ensuite les groupes d'utilisateurs pour qui vous voulez activer le connecteur dans l'ENT (2).



Les utilisateurs faisant partie des groupes sélectionnés verront le connecteur dans la liste de leurs applications.





C. Spécificité des connecteurs CAS : la segmentation par structure

Avec la segmentation par structure, le connecteur est configuré et utilisable uniquement sur la structure où il a été créé.

Si vous êtes administrateurs de plusieurs structures, vous pouvez rendre disponible le connecteur sur toutes les sous-structures de votre hiérarchie d'administration. Pour cela, cocher la case « Partager le connecteur avec les sous-structures » (1) lors de la création d'un connecteur sur la structure chapeau :

Paramètres du lien	
Partager le connecteur	r avec les sous-structures 1
Identifiant	Pronote
Nom d'affichage	Pronote
URL	https://0750050z.index-education.net/pronote/
Cible	Nouvelle page 🔻

On dit que le connecteur est hérité car présent sur toutes les sous-structures incluses dans la structure chapeau où a été enregistré le connecteur. Sur ces sous-structures, une icône en forme de maillon vous indique que le connecteur est hérité et qu'il faut se rendre sur la structure chapeau pour le modifier.

0

Si un connecteur est affecté à un groupe manuel présent sur une structure où ne sont pas rattachés les utilisateurs, le connecteur ne fonctionnera pas pour eux.

Pour empêcher toute modification de la configuration et de l'attribution du connecteur à partir des sous structures, il est possible de verrouiller le connecteur.

Il n'y a que depuis la structure chapeau que vous pourrez faire l'action de verrouillage/déverrouillage pour modifier la configuration ou les attributions.

PRONOTE	Déverrouiller
Ocnnecteur verrouillé - vous ne pouvez pas modifier ses propriétés	





3. Paramétrage de la console Pronote.net

Cette section détaille les paramétrages à effectuer du côté du serveur Pronote.net. Rendez-vous dans la console de paramétrage du serveur Pronote.net et arrêtez la publication pour pouvoir effectuer des modifications.

Administration PRONOTE.net 20	021 - 0.2.1 (64bit)	
Fichier Configuration 🌪 Assistar	nce	\sim
PRONO [®]	TE.net publié	(1)
C:\Users\User\	Desktop\BASE EDT 2021-2	022 buzare avec éleves\base pronote\pronote 2021-2022.not
0		
Choix du serveur	Paramètres de publication	
() Paramètres de	Paramètres de la machine en los	
publication	Adresse IP: 10.207.67.1	III Nom: RELAIS-PRONOTE
Déléquer	Port d'écoute : 80	i Racine : pronote
→ l'authentification	Réserver le préfixe d'URL h	http://+:80/pronote/ Pour pouvoir publier la base, vous devez impérativement réserver le préfixe de votre URL.
Paramètres de	Saisissez ici l'adresse publique	qui permet l'accès à PRONOTE.net
Paramètres de sécurité Paramètres de unité Pour pouvoir publier la base, vous devez impérativement réserver le préfixe de vite Vertifié Saisissez ici l'adresse publique qui permet l'accès à PRONOTE.net URL publique de "PRONOTE.net" https://81.248.44.57	https://81.248.44.57	
n Mise à jour	Adresse des différents Espaces	
Omise a jour automatique Adresse des différents Espaces Page commune https://81.248.44.57	https://81.248.44.57	
	Version mobile	https://81.248.44.57/mobile.html
II. Journal des	Espace Direction	https://81.248.44.57/direction.html
operations	Version mobile	https://81.248.44.57/mobile.direction.html
Administration à Espace Professeurs https://81.248.44.57/professeur.html Version mobile https://81.248.44.57/mobile.professeur.html	https://81.248.44.57/professeur.html	
Administration a	Version mobile	https://81.248.44.57/mobile.professeur.html
distance	Espace Vie scolaire	https://81.248.44.57/viescolaire.html
	Version mobile	https://81.248.44.57/mobile.viescolaire.html
	Espace Parents	https://81.248.44.57/parent.html
	Version mobile	https://81.248.44.57/mobile.parent.html
	Espace Accompagnants	https://81.248.44.57/accompagnant.html
	Version mobile	https://81.248.44.57/mobile.accompagnant.html
	Espace Elèves	https://81.248.44.57/eleve.html
	Version mobile	https://81.248.44.57/mobile.eleve.html
	Espace Entreprise	https://81.248.44.57/entreprise.html
	Espace Académie	https://81.248.44.57/academie.html

Vérifiez ensuite dans l'onglet « Paramètres de publication » que les espaces souhaités sont bien publiés pour que chaque profil puisse se connecter (2).







Dans l'onglet « Déléguer l'authentification », cliquez sur le symbole + devant le champ « Protocole CAS » et saisissez une nouvelle entrée « ENT Wilapa » (3). Dans la partie inférieure, cochez la délégation d'authentification CAS pour tous les espaces (4).





- Cliquez ensuite sur le logo « Paramètre » à droite du champ « ENT Wilapa » (5) et compléter les champs comme ci-dessous.
- Choisissez le modes « configuration manuelle » (6)
- Saisissez l'URL d'authentification qui correspond à votre ENT (<u>https://wilapa-guyane.com/cas/login</u>) (7).
- Saisissez l'URL de validation qui correspond à votre ENT (<u>https://wilapa-guyane.com/cas/samlValidate</u>) (8).
- Le Champs « URL à communiquer au socle ENT » doit correspondre à l'adresse publique d'accès à Pronote (9).

Vous devez arrêter la publication de la base pour pouvo	oir modifier ces paramètres.
Définir une délégation C	CAS
Vous devez arrêter la publication de la base pour pouvo	oir modifier ces paramètres.
n de la délégation : ENT WILAPA	Paramètres d'identification des utilisateurs
n ENT : Configuration manuelle 6	
paramètres nécessaires à l'intégration convent être communiqués par l'ENT	
L du serveur CAS 🛛 🖂 Les adresses d'authentification et de validation sont différentes	
L d'authentification : https://wilapa-guyane.com/cas/login 7	
Lien complet : https://wilapa-guyane.com/cas/login?service=https:%2F%2F9730421V.inc	dex-education.net%2Fpronote%2F
URL de validation : https://wilapa-guvane.com/cas/samIValidate	
Lien complet : https://wilapa-guyane.com/cas/samlValidate2TADGF1=https://2E%2E973	0421V index-education net%2Epronote%2E
à communiquer au socle ENT :https://9730421V.index-education.net/pronote/9	
Autoriser l'authentification directe par PRONOTE.net. URL à communiquer aux utilisateurs de PR	RONOTE pour une connexion directe :
https://9730421V.index-education.net/pronote/?login=true	
	Appulor

- Vous pouvez laisser la possibilité aux usagers de se connecter directement depuis Ponote ou ne leur laisser que la possibilité de se connecter en passant par Wilapa (10).
 - Par défaut si vous configurez un connecteur via l'ENT, le lien utilisé habituellement pour vous connecter à Pronote.net vous renverra ver la page de connexion de l'ENT.
 - Pour garder un accès par la page d'authentification de Pronote (avec le login et le mot de passe
- Pronote) vous pouvez activer le lien direct par Pronote dans l'écran « Intégration dans un ENT ».
- Il faudra alors ajouter « ?login=true » à l'adresse d'accès à Pronote pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser leur identifiant et mot de passe Pronote.





Les paramètres d'identification des utilisateurs (11) doivent être définis comme suit :

Identification des utilisateurs	(i) ×
Définition de l'identifiant commun à CAS et PRONOTE	
Utiliser l'identifiant utilisateur CAS (Subject) O Utiliser l'attribut CAS :	
Reconnaissance de l'utilisateur dans PRONOTE à la première connexion	
Avec l'identité de l'utilisateur	
Attributs CAS utilisés	
Nom : nom Prénom : prenom	
Date de naissance : dateNaissance Code Postal : codePostal	
Profil d'utilisateur : Categories	
Personnalisation des valeurs de l'attribut CAS categories :	
Professeurs : National_3	
Elèves : National_1	
Parents : National_2	
Entreprise (Maître de stage) :	
Académie (Inspecteurs pédagogiques) : National_7	
Vie scolaire (Personnels) : National_4;National_5;National_6	
	Annuler Valider

4. Paramétrage du serveur Pronote

La configuration ci-dessus permet de déléguer l'authentification pour l'accès à Pronote Web. Si vous souhaitez également déléguer l'authentification du client Pronote (logiciel Pronote installé) il est nécessaire d'effectuer un paramétrage supplémentaire au niveau du serveur Pronote.

- 1 Accédez au serveur Pronote
- 2 Arrêtez le serveur
- 3 Cliquez sur « Déléguer l'authentification »
- 4 Cochez « ENT Wilapa »
- 5 Réactivez la publication du serveur Pronote



	Administration du serveur PRONOTE
Arrêter le serveur	Image: Service Base en cours : Annee Base 2021-2022 Créée le 09/09/21 12:03 Dernière saisie le 04/07/22 10:22
Créer une base Créer une base Préparer l'année suivant	Ressources : Scolarité : Vie scolaire : 75 professeurs 124 matières 5041 devoirs 99790 notes 144 sanctions 783 punitions 34 classes 193 groupes 17410 cahiers de textes 2140 doc. joints 4798 absences 5767 retards 932 élèves 71 salles 29032 appréciations 1751 valuations 67640 suivis 5767 retards
Sauvegardes	Suivi des connexions Autres bases Historique Autres bases Historique Déléguer l'authentification
Déléguer l'authentification Gestion des délégations Les paramètres de délégat Cochez celle(s) à activer su	n jations sont partagés entre le serveur PRONOTE et PRONOTE.net. sur le serveur PRONOTE afin de définir la délégation de chaque mode de connexion.
Actif	Nom délégation 🔟
CAS ENT Wilapa	¢ ¢
	*

Résultats attendus

• Lorsque vous cliquez sur l'application Pronote depuis la page des applications dans Wilapa votre session PRONOTE s'ouvre dans une nouvelle fenêtre sans nouvelle authentification.

- Lorsque vous cliquez sur le lien Pronote sur le site de votre établissement, l'interface pour se connecter à WILAPA s'ouvre, puis après identification, vous êtes redirigé vers votre session Pronote.
- Lorsque vous ouvrez le logiciel client Pronote depuis le bureau de votre ordinateur, une fenêtre d'authentification Wilapa s'ouvre. Lors de votre première connexion, il est nécessaire d'agrandir cette dernière pour la visualiser intégralement et choisir votre statut de connexion. La fenêtre s'affichera à la bonne taille lors des connexions suivantes.

